Pknummer Adressen

Die Pknummer (Kundennummer) kann automatisch hochgezählt werden. Wenn keine Nummer eingetragen ist, erscheint hinter dem Feld das Icon um die Nummer zu holnen.



Dieser Wert wird gespeichert in: Systemweite Werte



Gruppe	Bezeichnung	Table	Field	Typ	
Nummern	Laufende Angebotsnummer	V_ANGEBOT	PKNUMMER	N	10000
Nummern	Laufende Aschenummer	OL_KREMATOR	ASCHENR	N	10000
Nummern	Laufende Auftragsnummer	V_AUFTRAG	PKNUMMER	N	10000
Nummern	Laufende eingangnr Nummer	OL_KREMATOR	EINGANGNR	N	80230
Nummern	Laufende kindex Nummer	OL_GHAUPT	KINDEX	N	130303405
Nummern	Laufende kindex Nummer	OL_STERBEFA	KINDEX	N	6000143650
Nummern	Laufende kindex Nummer	OL_KREMATOR	KINDEX	N	238
Nummern	Laufende lfd Nummer	OL_GMANGEL	LFD	N	5
Nummern	Laufende lfdnr Nummer	OL_STERBEFA	LFDNR	N	143630
Nummern	Laufende makro_id Nummer	GEB_MAKRO_G	MAKRO_ID	N	6
Nummern	Laufende nacode Nummer	OL_NADRESS	NACODE	N	377796
Nummern	Laufende PK-Nr	OL_NADRESS	PKNR	N	8107488
Nummern	Laufende Rechnungsnummer	V_RECHNUNG	PKNUMMER	N	10000

Prüfziffer für ABDATA

Wenn in der DTA Schnittstelle ABDATA eingetragen ist und im Rechnungswesen die Prüfziffer auf

Modulo (N7) eingestellt ist, wird zur Nummer noch die Prüfziffer hinzugefügt

From:
http://wiki.girona.de/ - **Girona Wiki**

Permanent link:
http://wiki.girona.de/doku.php?id=tombejo:adressen_pk-nummer&rev=1426755033

Last update: **2016/12/20 10:03**