

München Laptop

Dbsync einrichten

Voraussetzung:

- Apache, PHP und Mysql funktionieren.
- Ein aktuelles Tombisto ist bereits lokal eingerichtet
- Es existiert lokal ein Benutzer mit Rechten zum Anmelden

In der Settingsdatei unter includes/settings/settings.inc.php muss der Synchronisationsserver angegeben werden und dass es sich um einen Laptop handelt. Beispiel:

```
dbsyncserver = http://bisto.ocw2.de/  
islaptop=1
```

Dbsync öffnen



Import und Export

Um den Import oder Export zu starten, wählen Sie bitte das entsprechende Symbol aus und authentifizieren Sie sich mit Ihrem Benutzer und Kennwort vom Server.



Hinweise zu DbSync

- Ein Import vom Server löscht / überschreibt alle lokalen Änderungen
- Um Konflikte mit dem Server zu vermeiden, sollte man seine Änderungen regelmäßig exportieren.
- Ein Export führt automatisch einen Abgleich mit dem Server aus. Ein Import nach dem Export ist nicht erforderlich.
- Zur Sicherheit sollten in den ersten 3 Monaten nach Einführung dieses Moduls alle Daten nach dem Export noch einmal auf dem Server geprüft werden.
- Ein Laptop enthält nach dem Import sensible Daten und bedarf besondere Vorsichtsmaßnahmen gegen unbefugten Zugriff.

Probleme Protokoll

Die Installation liegt unter /var/www/tombisto die httpd.conf liegt unter /etc/apache2

wenn ich im Browser „localhost“ angebe, kommt der Tombisto Startbildschirm

Den apache bekomme ich leider nicht gestartet.

Ich sollte im Browser unter dem hostname ein „It works “ bekommen. Das klappt aber leider noch nicht.

mysqld läuft.

From:
<http://wiki.girona.de/> - **Girona Wiki**

Permanent link:
<http://wiki.girona.de/doku.php?id=tombisto:systemadmin:dbsync:muclaptop&rev=1413894743>

Last update: **2016/12/20 10:03**

